


책꽃이3.0 보조컴퓨터 설치 방법



설치 할 보조컴퓨터에 CD를 삽입



- 0. 설명서
- 1. MSSQL-Installer
- 2. 세팅도우미
- 3. 복원프로그램
- 4. 인증코드
- 5. 클라이언트
- 6. DLL

Project : 책꽃이3.0 보조컴 설치

Menu Name : CD 내용물 안내

Description(화면 설명)

페이지 : p.1

- 0. 설명서 : 책꽃이3.0사용설명서
책꽃이3.0설치 / 복구 매뉴얼
- 1. MSSQL-Installer : 책꽃이3.0 통합
인스톨러
- 2. 세팅도우미 : 책꽃이3.0 DataBase
세팅 도우미
- 3. 복원프로그램 : 책꽃이3.0 데이터 복
원프로그램
- 4. 인증코드 : 책꽃이3.0 기관코드
- 5. 클라이언트 : 책꽃이3.0 보조컴 설치
를 위한 클라이언트 프로그램
- 6. DLL : 책꽃이3.0 패치파일

※ Win XP 사용자 필수 설치 과정 (Win7 / 8 제외)

컴퓨터 > DVD RW 드라이브 (F:) 책꽃이3.0 > 1. MSSQL-Installer > setup > Framework



dotnetfx.exe

유형: 응용 프로그램



NetFx20SP2_x86.exe

유형: 응용 프로그램

Project : 책꽃이3.0 보조컴 설치

Menu Name : Framework 설치

Description(화면 설명)

페이지 : p.2

① 윈도우XP 사용자의 경우 Framework2.0 이상을 설치해야함

② 파일 안내

1. dotnetfx.exe

→ Framework2.0 설치 프로그램

2. NetFx20SP2_x86.exe


→ Framework2.0 SP2 설치 프로그램

③ 1, 2번 파일 순차 설치

책꽃이3.0 보조컴퓨터 설치

컴퓨터 > DVD RW 드라이브 (F:) 책꽃이3.0 > 1. MSSQL-Installer >

setup
WinbookInstaller.exe



Project : 책꽃이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 사용자계정

Description(화면 설명)

페이지 : p.2

① 책꽃이3.0MSSQL버전 인스톨 폴더 진입
후 WinbookInstaller 응용프로그램 실행

② 프로그램 실행 후 다음 클릭

책꽃이3.0 보조컴퓨터 설치



책꽃이3.0 보조컴퓨터 설치

책꽃이 3.0 설치 프로그램



설치 모드 선택

프로그램 설치 모드를 선택합니다.

요약

설치 모드 선택

프로그램 설치

설치하고자 하는 패키지를 선택하여 주십시오.

☒ 책꽃이 3.0 CS

설치 경로 C:\WPhose  폴더변경

☐ .Net Remoting Service

설치 경로 C:\WPhose\WBCSRmtSvrService 

서비스 포트 9000

☐ Microsoft SQL 2008 Express

설치 경로 C:\WProgram files\WMicrosoft SQL Server 

<< 이전 (P)

다음 (N) >>

Project : 책꽃이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 설치패키지 선택

Description(화면 설명)


페이지 : p.4

① 책꽃이 3.0 CS 만 선택
※ .Net Remoting Service 체크 해제
Microsoft SQL 2008 Express 체크 해제


② 다음 클릭

 |주|포|스|비|브|테크

책꽃이3.0 보조컴퓨터 설치



책꽂이3.0 보조컴퓨터 설치

	Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치 Menu Name : 프로그램 설치 시작 Description(화면 설명) 페이지 : p.6 ① 다음 클릭
---	--

MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

책꽂이 3.0 설치 프로그램

 **설치 모드 선택**
프로그램 설치 모드를 선택합니다.

요약
설치모드 선택
프로그램 설치

설치 진행 상황

	설치내용	진행상황
✓	책꽂이 3.0 설치	설치완료

 **설치 완료 후 시스템 재시작**

<< 이전 (P) **설치완료(X)**

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 프로그램 설치 종료




Description(화면 설명)

페이지 : p.8

① 설치완료 버튼 클릭으로 설치 종료

② 설치 완료 후 시스템 재시작[필수]

책꽂이3.0 보조컴퓨터 설치

Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 맥어드레스 등록

Description(화면 설명)

페이지 : p.7

① 책꽂이도우미를 통한 맥어드레스 등록
*책꽂이3.0은 사용자 컴퓨터와 포스서버와의 맥어드레스인증을 통한 사용자 인증 방식 사용

② 시작->실행->"CMD" 입력

③ "ipconfig/all" 입력 후 엔터



④ 화면 출력을 통해 나오는 많은 항목 중 맥어드레스와 아이피 주소가 같이 존재하는 항목(물리적주소가 적혀있는 경우가 많음)을 찾음

포스비브테크 메일 -> phose@phose.co.kr

1. 기관명
2. 주소 / 연락처
3. 맥어드레스

작성 후 메일을 발송해주시면 확인 후 등록해 드립니다.

책꽂이3.0 보조컴퓨터 설치



Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 프로그램 설치 시작

Description(화면 설명)

페이지 : p.8

※ 현재 페이지는 데이터베이스가 설치된 메인컴퓨터에서 실행되어야 함

① 메인컴퓨터에서 지정된 경로로 진입

② config.cfg를 메모장을 이용해 실행

책꽂이3.0 보조컴퓨터 설치

메인컴

프로그램 (1)
cmd

파일 (3)
easyEditor
spellchecker.pl
spellchecker.pl

1

2 관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe

Microsoft Windows [Version 6.1.7601
Copyright (c) 2009 Microsoft Corpor
C:\Users\현상민>ipconfig/all

메인컴

관리자: C:\Windows\system32\cmd.exe

WINS 프록시 사용. : 아니요

이더넷 어댑터 로컬 영역 연결:

연결별 DNS 접미사. : 없음

Ethernet Controller : Generic Marvell Yukon 88E8057 PCI-E Gigabit Ethernet Controller

물리적 주소 : 90-FB-A6-1F-D4-54

DHCP 사용 : 예

자동 구성 사용 : 예

링크-로컬 IPv6 주소 : fe80::55c6:5b60:751a:abcd%10<기본 설정>

IPv4 주소 : 192.168.0.42<기본 설정>

서브넷 마스크 : 255.255.255.0

임대 시작 날짜 : 2012년 1월 25일 수요일 오전 8:24:46

임대 만료 날짜 : 2012년 1월 26일 수요일 오전 8:24:40

보조컴

config.cfg - 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<?xml version="1.0" standalone="yes"?>
<config ver="1.0">
<location />
<update>
<authenticate_url>http://winbook.kr/</authenticate_url>
</update>
</update>
<ip>192.168.0.3</ip>
</remoting>
<app_info>
<notice_closedate>2011-12-26</notice_closedate>
<class5step>OFF</class5step>
<notice_url width="433" height="382">http://winbook.kr/notice.html</notice_url>
<dual_monitor top="0" left="1025">OFF</dual_monitor>
</app_info>
<mail>
<smtp />
<send from="" to="" mailsend="false" />
</mail>
</config>

Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 메인/보조 연동

Description(화면 설명)

페이지 : p.9

※ 메인컴의 아이피 주소를 확인 후 보조컴 config.cfg파일에 입력

메인컴퓨터에서 진행

① 메인컴퓨터에서 아이피 주소 확인

1. 시작->실행->"CMD" 입력
2. "ipconfig/all" 입력 후 엔터
3. 메인컴의 IPv4 주소를 메모



보조컴으로 이동

① 표시된 </ip> 사이에 메인컴퓨터의 IP주소를 입력

③ 저장 후 종료
Sdkl;



현재 페이지는 메인컴퓨터에서 설정해야 하는 부분



Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 방화벽설정

Description(화면 설명)

페이지 : p.10



※ 메인컴과 보조컴의 원활한 데이터 교환을 위해 방화벽 9000번 포트를 열어주어야 함

메인컴퓨터에서 진행

- ① 제어판 진입
- ② Windows 방화벽 진입
- ③ 고급설정 진입



현재 페이지는 메인컴퓨터에서 설정해야 하는 부분



Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 방화벽설정

Description(화면 설명)

페이지 : p.11

※ 메인컴과 보조컴의 원활한 데이터 교환을 위해 방화벽 9000번 포트를 열어주어야 함

메인컴퓨터에서 진행

① 인바운드 규칙 진입

② 새 규칙... 진입



현재 페이지는 메인컴퓨터에서 설정해야 하는 부분

Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 방화벽설정

Description(화면 설명)


페이지 : p.12

※ 메인컴과 보조컴의 원활한 데이터 교환을 위해 방화벽 9000번 포트를 열어주어야 함

메인컴퓨터에서 진행

① 연결 허용(A) -> 다음

② 모두 선택 후 -> 다음





현재 페이지는 메인컴퓨터에서 설정해야 하는 부분

Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 방화벽설정

Description(화면 설명)

페이지 : p.13

※ 메인컴과 보조컴의 원활한 데이터 교환을 위해 방화벽 9000번 포트를 열어주어야 함


메인컴퓨터에서 진행

① 이름 : 책꽂이3.0

② 설명 : 책꽂이3.0

③ 마침

MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법



책꽂이 3.0 설치 방법

1. 책꽂이 3.0 공지

■ 책꽂이 3.0 업데이트 (v 2.0.0.12)

■ 버전 수정

메뉴	수정 내용
자료대장	중복 가능한 마크 태그 반입 가능하도록 수정
공통	업데이트 방법 추가 (HTTP이용)

2. 책꽂이 3.0 업데이트 (v 2.0.0.11)

■ 버전 수정

메뉴	수정 내용
수서	엑셀 반입하여 수서목록 작성시 파일 반입에 발생하였던 오류 수정

3. 책꽂이 3.0 설치

■ 설치 방법

1. 네트워크 확인

2. 사용자 인증

3. 레지스트리 확인

4. 버전 확인

5. v 1.0 업데이트

6. 이전 버전 백업

7. 파일 다운로드

8. 업데이트 설치

프로그램을 시작하고 있습니다

Project : 책꽂이3.0 보조컴 설치

Menu Name : 실행 확인

Description(화면 설명)

페이지 : p.14

① 책꽂이3.0 실행 후

1. 네트워크 확인
2. 사용자 인증
3. 레지스트리 확인
4. 버전 확인

위 네가지의 확인을 거침

② 최신버전 업데이트 확인 후 로그인 창 팝업

③ 책꽂이3.0 기본아이디 비번 admin / admin 을 이용해 로그인

