


# MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법



## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치

		<ul style="list-style-type: none"><li>0. 설명서</li><li>1. MSSQL-Installer</li><li>2. 세팅도우미</li><li>3. 복원프로그램</li><li>4. 인증코드</li><li>5. 클라이언트</li><li>6. DLL</li></ul>	Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치
			Menu Name : CD 내용물 안내
			Description(화면 설명)
			페이지 : p.1
			0. 설명서 : 책꽂이3.0사용설명서 책꽂이3.0설치 / 복구 매뉴얼
			1. MSSQL-Installer : 책꽂이3.0 통합 인스톨러
			2. 세팅도우미 : 책꽂이3.0 DataBase 세팅 도우미
			3. 복원프로그램 : 책꽂이3.0 데이터 복 원프로그램
			4. 인증코드 : 책꽂이3.0 기관코드
			5. 클라이언트 : 책꽂이3.0 보조컴 설치 를 위한 클라이언트 프로그램
			6. DLL : 책꽂이3.0 패치파일

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치

※ Win XP 사용자 필수 설치 과정 (Win7 / 8 제외)

컴퓨터 > DVD RW 드라이브 (F:) 책꽂이3.0 > 1. MSSQL-Installer > setup > Framework

 cleanup\_tool.exe  
유형: 응용 프로그램

 dotnetfx.exe  
유형: 응용 프로그램

 NetFx20SP2\_x86.exe  
유형: 응용 프로그램

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : Framework 설치

Description(화면 설명)

페이지 : p.2

① 윈도우XP 사용자의 경우 Framework2.0 이상을 설치해야함

② 파일 안내

1. cleanup\_tool.exe  
→ Framework 완전 삭제 프로그램
2. dotnetfx.exe  
→ Framework2.0 설치 프로그램
3. NetFx20SP2\_x86.exe  
→ Framework2.0 SP2 설치 프로그램

③ 2, 3번 파일 순차 설치

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 설치 시작

Description(화면 설명)

페이지 : p.3

① 책꽂이3.0MSSQL버전 인스톨 폴더 진입 후 WinbookInstaller 응용프로그램 실행

② 프로그램 실행 후 다음 클릭

# MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 설치모드 선택

Description(화면 설명)

페이지 : p.4

- ① 간편설치 선택 후
  - 1) 책꽂이 3.0 설치
  - 2)서버용 시스템 설치
    - MS-SQL 2008 Express
    - .NET Remoting
    - .NET Framework 2.0 SP2
    - \* 위 세가지 프로그램이 설치됨

- ② 간편 설치
  - 책꽂이3.0설치 [체크]
  - 서버용 시스템 설치 [체크]

- ③ 다음 클릭

[고급모드]

\*\* 사용자 정의 설치 클릭시 하단의 그림처럼 설치종류 선택 및 경로수정 가능

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

**책꽂이 3.0 설치 프로그램**

**설치모드 선택**  
프로그램 설치 모드를 선택합니다.

요약  
설치모드 선택  
프로그램 설치

**책꽂이 설치 환경 체크**

성공 : 6건      경고 : 1건      실패 : 0건

규칙	상태
▶ 설치 가능 운영체제 여부 확인	설치가능
▶ .Net Framework V2.0 Service Pack2 설치 정보 확인	확인
⚠ 책꽂이 3.0 설치 정보 확인	재설치가능
▶ .Net Remoting 설치 정보 확인	설치가능
▶ .Net Remoting 포트 9000 사용 가능 여부 확인	사용가능
▶ MS SQL 2008 Express 설치 정보 확인	설치가능
▶ MS SQL 2008 포트 번호(TCP.1433) 사용 가능 여부 확인	사용가능

<< 이전 (P)      다음 (N) >>

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 책꽂이 설치 환경 체크

Description(화면 설명)

페이지 : p.5

① 각 프로그램 별 설치 환경 체크 후 다음 클릭

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

책꽂이 3.0 설치 프로그램

**설치 모드 선택**  
프로그램 설치 모드를 선택합니다.

요약  
설치 모드 선택  
프로그램 설치

프로그램 설치를 시작하겠습니다.

<< 이전 (P)    **다음 (N) >>**

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치  
Menu Name : 프로그램 설치 시작  
Description(화면 설명)  
페이지 : p.6  
① 다음 클릭

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

책꽂이 3.0 설치 프로그램

 **설치 모드 선택**  
프로그램 설치 모드를 선택합니다.

요약  
설치 모드 선택  
프로그램 설치

**설치 진행 상황**

설치내용	진행상황
 책꽂이 3.0 삭제	<a href="#">삭제완료</a>
 책꽂이 3.0 설치	<a href="#">설치완료</a>
 .Net Remoting 설치	<a href="#">설치완료</a>
 Microsoft SQL Server 2008 Express 설치	설치중...

 **설치 완료 후 시스템 재시작**

<< 이전 (P)    다음 (N) >>

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 프로그램 설치

Description(화면 설명)

페이지 : p.7

① 책꽂이3.0->.Net Remoting-> MS-SQL 2008 Express 순으로 프로그램 설치  
※ 컴퓨터 사양에 따라 다르나 기본 10~20분 정도 소요

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

**책꽂이 3.0 설치 프로그램**

**설치 모드 선택**  
프로그램 설치 모드를 선택합니다.

요약  
설치모드 선택  
프로그램 설치

**설치 진행 상황**

	설치내용	진행상황
✓	책꽂이 3.0 삭제	<a href="#">삭제완료</a>
✓	책꽂이 3.0 설치	<a href="#">설치완료</a>
✓	.Net Remoting 설치	<a href="#">설치완료</a>
✓	Microsoft SQL Server 2008 Express 설치	<a href="#">설치완료</a>
✓	Microsoft SQL Server 2008 설정값 변경	<a href="#">설정완료</a>

**설치 완료 후 시스템 재시작**

<< 이전 (P)    **설치완료(N)**

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 프로그램 설치 종료



Description(화면 설명)

페이지 : p.8

① 설치완료 버튼 클릭으로 설치 종료

② 설치 완료 후 시스템 재시작[필수]

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법



Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 세팅도우미 실행

Description(화면 설명)

페이지 : p.9

- ① 책꽂이3.0MSSQL버전 세팅도우미 폴더 진입
- ② 책꽂이3.0MSSQL버전 세팅도우미\_v.\* 응용프로그램 실행

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

컴퓨터 > DVD RW 드라이브 (F:) 책꽂이3.0 > 4. 인증코드

현재 디스크에 있는 파일 (1)

이름	수정된 날짜	유형	크기
인증코드.txt	2013-10-24 오후...	텍스트 문서	1KB

인증코드.txt - 메모장

파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

P5684777 주포스비브테크

인증코드 oRvKJa/hxn9L2KqAf8MjdcqioSs1sWs2RfpOGStpLRAVwOSGpWu3XA==

책꽂이3.0 설치 도우미

책꽂이 3.0 환경설정 도우미입니다.  
인증코드를 입력하셔야 환경설정이 가능합니다. 인증코드 입력 후 [다음]을 클릭하십시오. Ver. 9

인증받기  
DB 설정  
환경설정  
Web설정  
완료

인증코드 입력 후 다음을 선택하십시오.

9L2KqAf8MjdcqioSs1sWs2RfpOGStpLRAVwOSGpWu3XA==

다음 > 취소

주포스비브테크

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 인증코드 등록


Description(화면 설명)

페이지 : p.10

- ① 인증코드 폴더 진입
- ② 인증코드.TXT[메모장파일] 실행
- ③ 인증코드 복사 후 인증코드 입력

※ 책꽂이 인증키가 제대로 입력되지 않았을 경우 코드 옆 버튼은 이며 인증코드 입력 성공시  버튼으로 변경됨

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법



Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : DB설정

Description(화면 설명)

페이지 : p.11

① 관리자 접속 선택 후 다음

② 데이터 테이블을 만드는 과정 진행

\* 관리자 접속 선택 후 다음 클릭시 진행이 되지 않을 경우 컴퓨터 재시작 후 재시도

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

책꽂이3.0 설치 도우미

책꽂이 3.0 환경설정 도우미입니다.  
리모팅 접속 위치를 선택하신 후 입력란을 채우고 [다음]을 클릭하십시오.

Ver. 5

인증받기  
DB 설정  
환경설정  
Web설정  
완료

.Net Remoting Port 9000

로컬 IP 127.0.0.1  
Port 9000

호스팅

건너뛰기 < 이전 다음 > 취소

P8 |주포스비브테크

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치  
Menu Name : 환경설정  
Description(화면 설명)  
페이지 : p.12

① .Net Remoting Port : 9000  
② 로컬 선택 후 IP : 127.0.0.1  
Port : 9000

※ ①, ②항목의 경우 자동 부여 됨

## MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

책꽂이3.0 설치 도우미

책꽂이 3.0 환경설정 도우미입니다.  
완료되었습니다. [마침]을 클릭하여 도우미를 종료하십시오.

Ver. 5

인증받기  
DB 설정  
환경설정  
Web설정  
완료

작업을 정상적으로 마쳤습니다.




마침

이주포스비브테크

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치  
Menu Name : 도우미 프로그램 설치 완료  
Description(화면 설명)  
페이지 : p.13

① 작업 완료  
② 마침

# MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법

Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치

Menu Name : 맥어드레스 등록

Description(화면 설명)

페이지 : p.14

① 책꽂이도우미를 통한 맥어드레스 등록  
\*책꽂이3.0은 사용자 컴퓨터와 포스서버와의 맥어드레스인증을 통한 사용자 인증 방식 사용

② 시작->실행->"CMD" 입력

③ "ipconfig/all" 입력 후 엔터


④ 화면 출력을 통해 나오는 많은 항목 중 맥어드레스와 아이피 주소가 같이 존재하는 항목(물리적주소가 적혀있는 경우가 많음)을 찾음

포스비브테크 메일 [phose@phose.co.kr]

1. 기관명
2. 주소 / 연락처
3. 맥어드레스

작성 후 메일을 발송해주시면 확인 후 등록해 드립니다.

# MS-SQL을 이용한 책꽂이3.0 설치 방법



Project : MS-SQL 책꽂이3.0 설치	
Menu Name : 실행 확인	
Description(화면 설명)	
페이지 : p.15	

- ① 책꽂이3.0 실행 후
  1. 네트워크 확인
  2. 사용자 인증
  3. 레지스트리 확인
  4. 버전 확인
 위 네가지의 확인을 거침
- ② 최신버전 업데이트 확인 후 로그인 창 팝업
- ③ 책꽂이3.0 기본아이디 비번 admin / admin 을 이용해 로그인

